


Voici la liste la plus exhaustive possible pour les commandes de UJUST.

Il est important de noter que UJUST est modulaire : les commandes disponibles varient selon l'image **Universal Blue** que vous utilisez (Bazzite, Bluefin, Aurora...). La liste est donc organisée par couche.



Commandes ujust — Liste exhaustive

Important : ujust est un wrapper autour de just. Les recettes sont dans `/usr/share/ubluce-os/just/`.

Les commandes varient selon l'image (Bazzite, Bluefin, Aurora...).

Tapez `ujust - - choose` ou `ujust` seul pour lister celles disponibles sur votre système.



Commandes universelles (toutes images Universal Blue)

Navigation et aide

Commande	Description
<code>ujust</code>	Liste toutes les recettes disponibles
<code>ujust --list</code>	Alias pour lister les recettes
<code>ujust --choose</code>	Sélecteur interactif dans le terminal
<code>ujust pick</code>	Interface TUI graphique de sélection des recettes
<code>ujust <commande> help</code>	Affiche l'aide d'une recette spécifique

Mises à jour système

Commande	Description
<code>ujust update</code>	Met à jour le système complet (via Topgrade : OS, Flatpaks, Brew, firmware)
<code>ujust changelogs</code>	Affiche les changelogs de la dernière version stable
<code>ujust changelogs-testing</code>	Affiche les changelogs de la version de test

Système

Commande	Description
<code>ujust bios</code>	Redémarre directement dans le BIOS/UEFI
<code>ujust set-hostname</code>	Définit le nom d'hôte du système
<code>ujust enroll-secure-boot-key</code>	Enregistre la clé MOK pour le Secure Boot

Commande	Description
<code>ujust check-idle-power-draw</code>	Mesure la consommation d'énergie au repos (nécessite powerstat)
<code>ujust toggle-update-notice</code>	Active/désactive les messages MOTD au démarrage du terminal

Nettoyage

Commande	Description
<code>ujust clean</code>	Nettoyage général du système
<code>ujust clean-system</code>	Supprime les anciens déploiements OSTree
<code>ujust clean-distroboxes</code>	Supprime les conteneurs Distrobox inutilisés

Distrobox (conteneurs)

Commande	Description
<code>ujust create-distrobox</code>	Crée un nouveau conteneur Distrobox (interactif)
<code>ujust create-fedora-distrobox</code>	Crée un conteneur Fedora
<code>ujust create-ubuntu-distrobox</code>	Crée un conteneur Ubuntu
<code>ujust create-arch-distrobox</code>	Crée un conteneur Arch Linux
<code>ujust distrobox-update</code>	Met à jour tous les conteneurs Distrobox

Pilotes et modules noyau (akmods)

Commande	Description
<code>ujust toggle-nvidia-open-drivers</code>	Bascule entre pilotes NVIDIA propriétaires et open-source
<code>ujust toggle-validation-layers</code>	Active/désactive les couches de validation Vulkan/OpenGL
<code>ujust akmods-nvidia</code>	Installe les modules NVIDIA akmods

Commandes Bazzite

Réseau

Commande	Description
<code>ujust toggle-ssh</code>	Active/désactive le serveur SSH (affiche IP et hostname)
<code>ujust enable-tailscale</code>	Active et démarre le service Tailscale VPN
<code>ujust toggle-iwd</code>	Bascule le backend WiFi entre iwd et wpa_supplicant

Démarrage et GRUB

Commande	Description
<code>ujust configure-grub</code>	Configure la visibilité du menu GRUB (hide / unhide / show)
<code>ujust configure-grub hide</code>	Cache le menu GRUB (toujours, après un boot réussi)

Commande	Description
<code>ujust configure-grub unhide</code>	Cache sauf en dual-boot
<code>ujust configure-grub show</code>	Affiche toujours le menu GRUB
<code>ujust regenerate-grub</code>	Régénère grub.cfg (utile pour détecter un dual-boot)

Matériel et périphériques

Commande	Description
<code>ujust add-user-to-input-group</code>	Ajoute l'utilisateur au groupe input (requis par certains pilotes de manette)
<code>ujust enable-framework-fan-control</code>	Active fw-fanctrl.service pour les laptops Framework
<code>ujust configure-watchdog</code>	Active/désactive le watchdog matériel (modifie les kargs)
<code>ujust configure-powerprofile</code>	Configure le profil TuneD par défaut (power-save, performance...)
<code>ujust toggle-wol</code>	Configure le Wake-on-LAN sur les interfaces Ethernet

Montage automatique (stockage)

Commande	Description
<code>ujust enable-automounting</code>	Active le montage automatique des médias amovibles
<code>ujust disable-automounting</code>	Désactive le montage automatique
<code>ujust disable-steamos-automount</code>	Désactive spécifiquement le montage SteamOS

Corrections et fixes

Commande	Description
<code>ujust fix-proton-hang</code>	Tue les processus Proton bloqués (pv-bwrap, reaper, wine...)
<code>ujust fix-steam</code>	Réinitialise Steam (en préservant les données utilisateur)
<code>ujust fix-gmod</code>	Corrige les problèmes de lancement de Garry's Mod
<code>ujust toggle-bt-mic</code>	Active/désactive le microphone Bluetooth
<code>ujust fix-intel-i915-sleep</code>	Corrige les problèmes de veille avec le GPU Intel i915 (modifie i915.enable_dc)
<code>ujust configure-snapshots</code>	Active, désactive ou purge les snapshots Snapper de /var/home

Steam et icônes desktop

Commande	Description
<code>ujust remove-steam-desktop-shortcuts</code>	Supprime les raccourcis de jeux Steam du bureau
<code>ujust toggle-steam-icon-cleanup</code>	Active/désactive le nettoyage automatique des icônes Steam au démarrage

Installation d'applications

Commande	Description
<code>ujust install-coolercontrol</code>	Installe CoolerControl (gestion des ventilateurs via RPM layering)
<code>ujust install-displaylink</code>	Installe les pilotes DisplayLink
<code>ujust install-jetbrains-toolbox</code>	Installe JetBrains Toolbox
<code>ujust install-emudeck</code>	Installe EmuDeck (ApplImage)
<code>ujust install-openrgb</code>	Installe OpenRGB (contrôle RGB, ApplImage)
<code>ujust install-boxtron</code>	Installe Boxtron (DOSBox dans Distrobox)
<code>ujust install-resilio-sync</code>	Installe Resilio Sync

Decky Loader (Steam Deck / Gaming Mode)

Commande	Description
<code>ujust setup-decky</code>	Installe ou met à jour Decky Loader
<code>ujust setup-decky install</code>	Installe Decky Loader
<code>ujust setup-decky update</code>	Met à jour Decky Loader
<code>ujust setup-decky remove</code>	Désinstalle Decky Loader
<code>ujust install-decky-plugins</code>	Installe des plugins Decky (menu interactif)
<code>ujust install-decky-plugins <nom></code>	Installe un plugin Decky spécifique (ex: bazzite-buddy)

Streaming et médias (Web Apps Steam)

Commande	Description
<code>ujust get-media-app</code>	Installe des lanceurs de services streaming (Netflix, Disney+, Twitch, etc.) comme raccourcis Steam

Frame Generation

Commande	Description
<code>ujust get-lsfg</code>	Installe/met à jour lsfg-vk (génération de frames, LoSSFG)

Spécifique Steam Deck / portables (85-bazzite-image.just)

Commande	Description
<code>ujust enable-deck-bios-firmware-updates</code>	Active les mises à jour BIOS et firmware du Steam Deck
<code>ujust disable-bios-updates</code>	Désactive les mises à jour BIOS automatiques
<code>ujust disable-firmware-updates</code>	Désactive les mises à jour firmware automatiques
<code>ujust restore-gamemode-shortcut</code>	Restaure le raccourci bureau "Return to Gaming Mode"
<code>ujust configure-override-videos</code>	Active/désactive les vidéos de démarrage Steam personnalisées

Audio

Commande	Description
<code>ujust toggle-bt-mic</code>	Active/désactive l'entrée microphone Bluetooth

Sunshine (Streaming depuis PC)

Commande	Description
<code>ujust setup-sunshine</code>	Configure Sunshine (streaming jeu)
<code>ujust setup-sunshine enable</code>	Active Sunshine
<code>ujust setup-sunshine disable</code>	Désactive Sunshine

Waydroid (Android)

Commande	Description
<code>ujust setup-waydroid</code>	Configure l'émulation Android via Waydroid



Commandes Bluefin / Aurora

Commande	Description
<code>ujust bluefin-cli</code>	Installe l'environnement CLI Bluefin (outils modernes : atuin, zoxide, etc.)
<code>ujust devmode</code>	Bascule le mode développeur (bluefin-dx) — interactif
<code>ujust toggle-devmode</code>	Active/désactive le Developer Experience (DX)
<code>ujust bbrew</code>	Installe des bundles d'applications via Homebrew (Brewfiles)
<code>ujust install-system-flatpaks</code>	Installe les Flatpaks système par défaut de l'image
<code>ujust bluefin-apps</code>	Installe des applications supplémentaires Bluefin
<code>ujust install-jetbrains-toolbox</code>	Installe JetBrains Toolbox (partagé avec Bazzite)



Mécanismes avancés

Concept	Explication
<code>ACTION="enable"</code>	Passer une action directement : <code>ujust toggle-ssh enable</code>
<code>ACTION="disable"</code>	Idem : <code>ujust toggle-ssh disable</code>
<code>ACTION="help"</code>	Affiche l'aide d'une recette : <code>ujust configure-grub help</code>
<code>60-custom.just</code>	Fichier optionnel à créer dans <code>/usr/share/ublu-os/just/</code> pour vos propres recettes

💡 Exemples pratiques

Voir toutes les commandes disponibles
ujust

Ouvrir le sélecteur interactif
ujust pick

Mettre à jour tout le système
ujust update

Activer SSH et afficher l'IP
ujust toggle-ssh enable

Cacher le menu GRUB
ujust configure-grub hide

Réparer un Proton bloqué
ujust fix-proton-hang

Installer EmuDeck
ujust install-emudeck

Installer un plugin Decky
ujust install-decky-plugins

Redémarrer dans le BIOS
ujust bios

📁 Localisation des fichiers de recettes

/usr/share/ublue-os/just/

- 00-default.just # Recettes de base (toutes images)
- 20-clean.just # Nettoyage
- 30-distrobox.just # Gestion Distrobox
- 50-akmods.just # Pilotes et modules noyau
- 60-custom.just # VOS recettes personnalisées (optionnel)
- 80-bazzite.just # Config système Bazzite
- 81-bazzite-fixes.just # Correctifs Bazzite
- 82-bazzite-apps.just # Apps Bazzite
- 85-bazzite-image.just # Recettes Deck/handheld
- 87-bazzite-framegen.just
- 88-bazzite-webapps.just
- 90-bazzite-picker.just
- 91-bazzite-decky.just

Astuce : Pour créer vos propres recettes, ajoutez-les dans `/usr/share/ublue-os/just/60-custom.just`. Ce fichier est chargé automatiquement et non écrasé par les mises à jour.